


Installationshinweise für das Charting-Tool des XTraders

Überblick über benötigte Schritte


1. Durchführung eines Registry-Hacks für das Update auf XTrader Pro
2. Installation der Matlab-Laufzeitumgebung

1. Durchführung eines Registry-Hacks für das Update auf XTrader Pro


- Linksklick auf Windowsstartbutton.
- In das Suchfeld den Begriff regedit eingeben.
- Regedit durch Linksklick öffnen (gegebenenfalls durch Benutzereingabe bestätigen, dass man Änderungen zulassen möchte)
- Es öffnet sich der Registrierungs-Editor, dessen linker Teil eine Verzeichnisstruktur darstellt.
- In das Verzeichnis [HKEY_CURRENT_USER\Software\Trading Technologies\Trade\TRADE DEFAULTS] wechseln.
- Doppelklick mit der linken Maustaste auf den Eintrag X_TRADER Pro




- Änderung des Registry-Eintrags auf den Wert 1 und mit OK bestätigen



- Unter Bearbeiten/Neu/DWORD-Wert (32-Bit) neuen Eintrag anlegen.
- Diesen Eintrag mit X_TRADER Pro BLOCKED benennen. Wert dieses Eintrags nicht verändern, sondern den Default-Wert 0 beibehalten.



- Jetzt sollte der XTrader auf XTrader Pro upgedatet sein. Zur Kontrolle den XTrader starten. Der Titel des Hauptfensters sollte jetzt X_Trader Pro sein.



2. Installation der Matlab-Laufzeitumgebung

Das Charting-Tool wurde mit der Matlab-Entwicklungsumgebung programmiert. Um Matlab-Programme als standalone-Programme auf Computern ohne diese Entwicklungsumgebung ausführen zu können, muss die Matlab-Laufzeitumgebung auf den Computern installiert sein. Diese ist leider sehr groß, da Matlab eine extrem große Funktionenbibliothek für viele verschiedene Wissenschaftsbereiche bereitstellt. Der gute Fakt ist, dass die gesamte Laufzeitumgebung kostenlos nutzbar ist.

- Bitte auf der Seite <http://de.mathworks.com/products/compiler/mcr/> die Matlab-Laufzeitumgebung für das Release R2015a und Windows 32 Bit herunterladen.

Release	Windows	Linux	Mac
R2015b (9.0)	32 Bit / 64 Bit	64 Bit	Intel 64 Bit
R2015aSP1 (8.5.1)	32 Bit / 64 Bit	64 Bit	Intel 64 Bit
R2015a (8.5)	32 Bit / 64 Bit	64 Bit	Intel 64 Bit
R2014b (8.4)	32 Bit/64 Bit	64 Bit	Intel 64 Bit
R2014a (8.3)	32 Bit/64 Bit	64 Bit	Intel 64 Bit
R2013b (8.2)	32 Bit/64 Bit	64 Bit	Intel 64 Bit
R2013a (8.1)	32 Bit/64 Bit	64 Bit	Intel 64 Bit
R2012b (8.0)	32 Bit/64 Bit	64 Bit	Intel 64 Bit
R2012a (7.17)	32 Bit/64 Bit	32 Bit/64 Bit	Intel 64 Bit


- Folgen Sie bitte den Anweisungen im Installationsassistenten.

Jetzt sollte die Datei Charting.exe ausführbar sein und fehlerfrei öffnen.

Benutzungshinweise für das Charting-Tool des XTraders

- Durch Aufrufen des Programms Charting.exe öffnen sich letztendlich zwei Fenster: ein Konsolenfenster und eine GUI für die eigentliche Chartdarstellung.

Aufbau des GUI-Fensters



- 1 Fenster, in dem der Candlestick-Chart dargestellt wird
- 2 Popup-Menü zur Auswahl des gewünschten Produkts
- 3 Popup-Menü zur Auswahl des gewünschten Kontrakts
- 4 Start-Button zum Starten des Chartings des ausgewählten Produkts und Kontrakts
- 5 Werkzeug zum Verschieben des Charts

Vorgehen zum Starten des Charting-Tools

- Auswahl des gewünschten Produkts und Kontrakts durch Popup-Menü 2 und 3
- Linksklick auf Start-Button

Hinweise:

1. Das Starten des Chartings kann mitunter mehrere Sekunden dauern, da erst einmal eine Verbindung zwischen dem Charting-Tool und dem XTrader aufgebaut werden muss.
2. Es wurde bislang kein Error-Handling implementiert, d.h. wenn eine Kombination aus Produkt und Kontrakt nicht auf dem Simulationsserver abrufbar sind, dann wird das Programm abgebrochen.
3. Es werden jeweils 50 Minutenkerzen im Chart dargestellt. Mit dem Werkzeug (5) kann eine horizontale Verschiebung des Charts erfolgen. Die vertikale Skalierung erfolgt automatisch durch das Programm, so dass immer die letzten 50 Kerzen vollständig zu sehen sind.

Schließen des Charting-Tools

Das Charting-Tool wird geschlossen, indem man das Konsolenfenster schließt.